





ACTIVER LE CONTRÔLE PARENTAL WINDOWS VISTA

Avant de mettre en place le contrôle parental Windows Vista, vous devez impérativement avoir créé un compte individuel pour chacun de vos enfants. Reportez-vous à la fiche « Créer un compte pour votre enfant sur l'ordinateur » pour savoir comment procéder.

- 1 Dans le **panneau de configuration** accessible depuis le menu **Démarrer** de votre PC, cliquez sous l'icône **Comptes d'utilisateurs et protection des utilisateurs** sur « **Configurer le contrôle parental pour un utilisateur** ».




2 Cliquez alors sur le nom du compte de votre enfant, dans notre exemple « Léo ».




Attention : Pour pouvoir activer le contrôle parental sur le compte de votre enfant, il est indispensable que le compte administrateur (c'est-à-dire le compte du ou des parents, dans notre exemple Aurélien) soit protégé par un mot de passe. Si ce n'est pas le cas, vous devez obligatoirement en choisir un afin d'empêcher vos enfants de se connecter sous votre compte.

3 Si le compte administrateur (le vôtre) n'est pas protégé par un mot de passe, l'alerte ci-dessous apparaît. Cliquez sur le lien indiqué :






La fenêtre ci-dessous apparaîtra alors :



- 4 Une fois votre compte parent protégé par un mot de passe, **vous devrez sélectionner de nouveau le compte de votre enfant** (Léo dans notre exemple).



Vous pouvez désormais activer le contrôle parental. Voici [la page d'accueil du contrôle parental Windows Vista](#). Elle indique les filtres disponibles et affiche le niveau de protection activé pour chacun d'entre eux.

The screenshot shows the 'Configurer la manière dont Léo utilisera l'ordinateur' window. It is divided into two main sections: 'Contrôle parental' and 'Paramètres actuels'. Under 'Contrôle parental', there are three sections: 'Contrôle parental' (with 'Activé, les paramètres actuels sont appliqués' selected), 'Rapport d'activité' (with 'Activé, les informations sur l'utilisation de l'ordinateur sont recueillies' selected), and 'Paramètres Windows' which includes 'Filtre Windows Vista de restrictions d'accès au Web', 'Limites de durée', 'Jeux', and 'Autoriser et bloquer des programmes spécifiques'. The 'Paramètres actuels' section shows a user profile for 'Léo' (Utilisateur standard, Aucun mot de passe) and a list of settings: 'Blocage de pages Web : Moyen', 'Limites de durée : Inactif', 'Classifications des jeux : Inactif', and 'Blocage de programmes : Inactif'. There is also a button to 'Afficher les rapports d'activité'.

Lors de la première utilisation, voici les principaux menus à activer impérativement :

- Cocher le bouton « **Activé** » du **contrôle parental**
- Cocher le bouton « **Activé** » du **rapport d'activité**. Cette option vous permettra de savoir ce que fait votre enfant sur l'ordinateur. Consultez notre fiche pratique sur ce sujet : « Fiche : Être informé de l'activité de votre enfant ».

LE CONTROLE PARENTAL EST DESORMAIS ACTIF.

Il ne vous reste plus qu'à paramétrer les options de filtrage selon les besoins de votre enfant (filtrer les pages web, les programmes, les jeux, définir des plages horaires d'accès à l'ordinateur, contrôler les contacts sur Windows Live Messenger – MSN - et Windows Live Hotmail). Reportez-vous aux fiches correspondantes.